Arquitetura de Computadores

MIEI – 2017/18
DI-FCT/UNL
Aula 10

Operandos imediatos

- O operando faz parte da própria instrução
 - trazido para o CPU (para o *Instruction Register*), quando este faz *fetch* da instrução

Exemplo: `mov $4, %eax` $EAX \leftarrow 4$

- Serve para especificar constantes na instrução
- Pode reduzir o tamanho do programa e aumentar a velocidade da sua execução
- Indicado no *assembly* por **\$**

AC - 2017/18

2

Operandos imediatos (2)

- Exemplos usando etiquetas ou nomes simbólicos para os valores:

```
Var: .int 3 # define uma doubleword em memória com o valor 3
CONST = -5 # define o símbolo CONST para o valor -5
```

```
mov $Var, %eax      EAX ← Var
    o endereço da variável será colocado no registo EAX
```

```
mov $CONST, %eax      EAX ← -5
    a representação de -5 será copiada para EAX
```

AC - 2017/18

3

Operandos em registos

- O operando está contido num dos registos do CPU
 - Pressupõe que uma instrução anterior deixou o registor com o valor desejado

Exemplo: `mov %ax, %dx` $DX \leftarrow AX$

- Acesso muito rápido ao operando
- Servem como variáveis temporárias (ou de cópias das variáveis em memória)
- Indicado no *assembly* por **%**
- **Limitado pelo número de registos do CPU**

AC - 2017/18

4

Endereçamento direto da memória

- O endereço está contido na instrução
 - O endereço na instrução indica a posição de memória onde está o operando
- Exemplo: `mov (100), %eax` $EAX \leftarrow \text{Memória}[100]$
- A instrução contém o endereço, com o número de bits suficiente para alcançar toda a memória
- Quando não tem **\$** ou indicado por **()**
- É obrigatório conhecer essa posição quando se escreve o programa:
 - Pode ser difícil saber e pode obrigar a que o programa seja carregado numa zona específica da memória
 - O *assembler* ajuda com as etiquetas (labels)
 - Funcionam como o nome das variáveis

AC - 2017/18

5

Endereçamento direto da memória (2)

- Exemplo de endereçamento **direto** da memória usando etiqueta em vez do valor do endereço:

```
Var: .int 3 # define uma doubleword em memória com o valor 3
```

```
...
mov Var, %eax      EAX ← memória[Var]
```

Equivalente a:

```
mov (Var), %eax      »
```

AC - 2017/18

6

Transferências de dados (MOV)

Table 6-1. Move Instruction Operations

Type of Data Movement	Source → Destination
From memory to a register (load)	Memory location → General-purpose register Memory location → Segment register
From a register to memory (store)	General-purpose register → Memory location Segment register → Memory location
Between registers	General-purpose register → General-purpose register General-purpose register → Segment register Segment register → General-purpose register General-purpose register → Control register Control register → General-purpose register General-purpose register → Debug register Debug register → General-purpose register
Immediate data to a register	Immediate → General-purpose register
Immediate data to memory	Immediate → Memory location

Não copia de memória para memória!

AC - 2017/18

7

Endereçamento indirecto por registo

- Um registo contém o endereço de memória onde está o operando
 - Pressupõe que uma instrução anterior deixou o registo com o endereço desejado

Exemplo: `mov (%ebx), %ax` $AX \leftarrow \text{Memoria}[EBX]$

- O registo referencia a memória, como um *pointer*
 - Facilita a programação (p.e. percorrer vetores)
- Indicado no *assembly* por um **registo** entre ()

AC - 2017/18

8

Resumo - Combinações de operandos

	Origem, Destino	Exemplo	Correspondência C (aprox)
mov	Imm	Reg	<code>mov \$0x4, %eax</code> <code>temp = 0x4;</code>
		MemDir	<code>movl \$-147, VAR</code> <code>VAR = -147;</code>
movb	Reg	MemInd	<code>movl \$45, (%edx)</code> <code>*p = 45;</code>
		Reg	<code>mov %eax, %edx</code> <code>temp2 = temp1;</code>
movw	MemDir	Reg	<code>mov %eax, VAR</code> <code>VAR = temp;</code>
		MemInd	<code>mov %eax, (%edx)</code> <code>*p = temp;</code>
movl	MemDir	Reg	<code>mov VAR, %edx</code> <code>temp = VAR;</code>
		MemInd	<code>mov (%eax), %edx</code> <code>temp = *p;</code>

De forma semelhante para as operações aritméticas e lógicas

AC - 2017/18

9

Codificação dos operandos nas instruções

- O código da operação indica a dimensão dos dados, o tipo de operandos e seus endereços
- Alguns exemplos de variantes de MOV no Intel

Mov register/32 reg1 reg2	<code>mov %eax, %edx</code> <code>reg1 → reg2</code>
Mov immed/16 reg1 valor imed/16	<code>mov \$4, %ax</code> <code>valor → reg1</code> (2 bytes)
Mov immed/32 reg1 valor imediato/32	<code>mov \$4, %eax</code> <code>valor → reg1</code>
Mov memory/32 reg1 endereço	<code>mov (100), %eax</code> <code>Mem[endereço] → reg1</code> (4 bytes)

AC - 2017/18

10

Vendo o resultado do assembler

```
$ objdump -d hello.o
hello.o: file format elf32-i386
Disassembly of section .text:
00000000 <_start>:
0:  ba 0e 00 00 00      movl  $0xe,%edx
5:  b9 00 00 00 00      movl  $0x0,%ecx
a:  bb 01 00 00 00      movl  $0x1,%ebx
f:  b8 04 00 00 00      movl  $0x4,%eax
14: cd 80                int   $0x80
16: bb 00 00 00 00      movl  $0x0,%ebx
1b: b8 01 00 00 00      movl  $0x1,%eax
20: cd 80                int   $0x80
Disassembly of section .data:
00000000 <msg>:
0:  48
1:  65
2:  6c
3:  6c
4:  6f
... etc
```

AC - 2017/18

11

Operandos e dimensão da instrução

- Como ter instruções de menor tamanho:
 - Instruções com menos operandos
 - Instruções com operandos em registos do CPU
 - usa menos bits para endereçar os registos
 - Instruções com indireção para os operandos
 - na instrução indica-se o endereço ou o registo onde está o endereço do operando
- Instruções com operandos implícitos
 - existem registos/endereços pré-definidos para o operando

AC - 2017/18

12

Compromissos

- Facilidade de programação
 - formas variadas de referir os operandos
 - instruções com maior expressividade / complexidade
 - Instruções mais longas e CPU mais complexo
- Otimização da arquitetura
 - Instruções mais curtas ao limitar o número de operandos ou os seus tipos (ex. só registos)
 - mais rápido, mas mais instruções no programa
 - Fases de "fetch" e descodificação mais rápidas e simples (simplificam a unidade de controlo e permite outras optimizações)

AC - 2017/18

13

Operações aritméticas e lógicas (exemplos)

- Exemplos em *assembly*:
 - Aritméticas:
 - `add $5, %eax`
 - `sub %bx, %cx`
 - `inc %al`
 - Lógicas:
 - `and %ecx, %eax`
 - `or $0x2F, %ah`
 - `not %ax`
- Estas correspondem a instruções de tamanhos diferentes, com operadores de tipos diferentes
- Nestes exemplos a dimensão dos dados pode ser inferida pelo *assembler* a partir dos registos usados
- Estas operações alteram as *flags!* (*Overflow, Carry, etc...*)

AC - 2017/18

14

Operações aritméticas e lógicas

- Operações:
 - aritméticas: add, sub, inc, dec, cmp, ...
 - lógicas: and, or, xor, not, ...
- Realizadas pela ALU
- Cada operação altera o estado de algumas *flags*

AC - 2017/18

15

ADD – Adição de números

`add op1, op2`

$$op2 \leftarrow op2 + op1$$

- soma os bits de ambos os operandos
- o resultado é guardado na segunda referência (que não pode ser imediata)
- altera as *flags* de acordo com o resultado
- exemplos:
 - `add $5, %eax` -- end. Imediato/reg e 32bits
 - `add %ax, %bx` -- end. Registos e 16bits
 - `add (100), %al` -- end. Direto/reg e 8bits

AC - 2017/18

16

Exemplos ADD e flags

1110	14	-2	<i>Interpretação sem e com sinal</i>
+ 1010	10	-6	
1 1000	8?	-8	

CF=1 ZF=0 OF=0 SF=1

0110	6	+6	1001	9	-7
+ 1101	13	-3	+ 0100	4	4
1 0011	3?	3	1101	13	-3

CF=1 ZF=0 OF=0 SF=0 CF=0 ZF=0 OF=0 SF=1

- Adição de 2 números com sinais diferentes nunca produz *overflow*
- Adição de 2 números com sinais iguais só dá *overflow* se o sinal do resultado for diferente

AC - 2017/18

17

Exemplos ADD (2)

- Exemplos em que o resultado é inválido se em complemento para 2.
 - A OF e CF indicam que o resultado está errado, dependendo da representação a considerar

1101	13	-3	0101	5	+5
+ 1010	10	-6	+ 0110	6	+6
1 0111	7?	+7?	1011	11	-5?

CF=1 ZF=0 OF=1 SF=0 CF=0 ZF=0 OF=1 SF=1

1000	8	-8	0111	7	+7
+ 1000	8	-8	+ 0111	7	+7
1 0000	0?	0?	1110	14	-2?

CF=1 ZF=1 OF=1 SF=0 CF=0 ZF=0 OF=1 SF=1

AC - 2017/18

18

Carry Flag -- CF

- CF a 1: se há transporte do bit mais significativo
- Interpretação a fazer no programa:
 - uma op. aritmética sobre números sem sinal deu um resultado fora do domínio de valores válidos

```
mov $0xFF, %al    1111 1111    FF (255)
add $4, %al       0000 0100    04 (4)
-----
                  1 0000 0011  1 03 (259)
```

CF = 1

AL = 0000 0011 (em 8bits, o limite é 255)

AC - 2017/18

19

Overflow Flag -- OF

- OF a 1: se uma op. aritmética sobre números com sinal, dá resultado fora do domínio de valores válidos

```
mov $4, %al       0000 0100    (4)
add $127, %al     0111 1111   (127)
-----
                  1000 0011  (-125?)
```

→ a soma de dois números positivos não pode dar negativo!

OF = 1 (4+127 > limite de 127)

Nota:

CF = 0 → em números sem sinal: 4+127=131 < 255

AC - 2017/18

20

Sign Flag -- SF

- SF = ao valor do bit mais significativo do resultado, que é o bit de sinal na representação em complemento a 2

SF = 0 se positivo

SF = 1 se negativo

AC - 2017/18

21

Zero Flag -- ZF

- ZF = 1 se resultado da última operação efectuada pela ALU for zero
- ZF = 0 se o resultado for diferente de zero

```
mov $2, %ax
sub $2, %ax → ZF = 1
```

```
mov $3, %ax
sub $2, %ax → ZF = 0
```

AC - 2017/18

22

SUB – Subtração de números

sub op1, op2

op2 ← op2 - op1

- Subtrai de op1 de op2
- Equivale a op2 + (-op1)
- o resultado é guardado no segundo operando
- altera as *flags* de acordo com o resultado
- exemplos:

```
sub $5, %eax      -- Imediato/reg a 32bits
sub %ax, %bx      -- Registos a 16bits
sub (100), %al    -- End. Direto a 8bits
```

AC - 2016/17

23

Subtração de números (2)

- **Fazer X-Y, permite comparar os números**

- se números sem sinal:

- CF indica transbordo (*barrow*) na interpretação como números SEM SINAL

- Se há *carry (borrow)* então: X < Y

Senão: X ≥ Y

- Se resultado for zero (ZF=1) então X=Y

- se números com sinal:

- A relação entre X e Y é mais complicada...

O caso de números com sinal (complemento para 2) mais à frente...

AC - 2016/17

24

Saltos condicionais (alias)

- Mais mnemónicas para as mesmas instruções:

JNBE = JA
 JNB = JAE = JNC
 JNA = JBE
 JNAE = JB = JC
 JNE = JNZ

Exemplo: if

- como executar código diferente dependendo de uma condição?
 - condição → estado das flags
 - salto condicional (jxx)

```

if (condicao)
    codigo_do_then;
else
    codigo_do_else;

# código que altere as flags
# (exemplo cmp $5, %eax)
jxx bloco_else
    # código_do_then
    jmp fim_if
bloco_else:
    # código_do_else
fim_if:
    
```

Comparando números com sinal

Sem sinal *Com sinal*
 1111 1111 = 255₁₀ 1111 1111 = -1₁₀
 comparando com zero **Qual é maior?**
 255 > 0 -1 < 0

Flag a testar:

Sem sinal *Com sinal*
CF necessitamos de testar *flags* diferentes!

Exemplos de comparações (c/sinal)

- Usando cmp X,Y/sub X,Y, quando **Y>X**:

Y	X	Y-X	OF	SF
0111(7)	0001(1)	0110(6)	0	0
0001(1)	1110(-2)	0011(3)	0	0
0001(1)	1001(-7)	1000(8?)	1	1
1111(-1)	1001(-7)	0110(6)	0	0

Exemplos de comparações (c/sinal)

- Usando cmp X,Y/sub X,Y, quando **Y<X**:

Y	X	Y-X	OF	SF
0001(1)	0111(7)	1010(-6)	0	1
1000(-8)	0001(1)	0111(-9?)	1	0
1001(-7)	0001(1)	1000(-8)	0	1
1001(-7)	1111(-1)	1010(-6)	0	1

Conclusão

- Comparação usando cmp x,y /sub x,y entre números com sinal:

Quando $Y-X > 0 \rightarrow SF=0$ se não há overflow
então $Y > X \rightarrow S=0$ e $OF=0$ ou, se Overflow, $SF=1$ e $OF=1$

$Y \geq X \rightarrow SF = OF$
 $Y > X \rightarrow SF = OF$ and $ZF=0$
 $Y < X \rightarrow SF \neq OF$ and $ZF=0$
 $Y \leq X \rightarrow SF \neq OF$ or $ZF=1$