Arquitetura de Computadores

MiEI – 2016/17
DI-FCT/UNL
Aula 2

AC - 2016/17

1

Execução de um programa

- calcula-se determinada solução (*output*) para determinado problema (*input*) usando um programa que é executado no computador

AC - 2016/17

2

Questões:

- Como representar os dados?
- Como representar o programa?
- Que instruções?
- O que é executar as instruções / programa?
- **Mas o que é um computador?**

Definições num dicionário

- Computador
 - o que faz cálculos; máquina para efectuar cálculos segundo instruções nela introduzidas;...
- Programa
 - Descrição das diversas partes de uma cerimónia ou espetáculo; projecto escrito e minucioso; conjunto de instruções numa linguagem capaz de ser interpretada por um sistema;...

Serão computadores?

ábaco 3500 AC?

calculadora de Pascal 1652

instrumento musical controlado por papel perfurado 1890

calculadora electrónica anos 60-70

AC - 2016/17

5

Computador

- Equipamento que é **capaz de computar** (efetuar sequências de operações aritméticas, lógicas, ...), controlado por **programas internos, sem intervenção humana**.
- Deve ser genérico (ou universal), podendo-se mudar o programa e efetuar qualquer processamento

AC - 2016/17

6

Alan Turing

- Matemático Inglês, considerado por alguns o pai da Ciência da Computação
 - contribuiu nos domínios da lógica, criptografia, inteligência artificial, **formalização da algoritmia e da computação**
 - Máquina de Turing (define formalmente a "**máquina universal**")

1912 - 1954

Programas

- Conjunto de instruções escritas numa linguagem que alguma "máquina" (real ou virtual) é capaz de reconhecer e interpretar
- Nível das instruções:
 - Mais próximas do domínio de aplicação: mais complexas e específicas
 - Mais próximas da arquitectura do computador: mais simples e genéricas
 - Existem linguagens a múltiplos níveis de abstração

Primeiros "computadores" digitais

● Informação representada por dígitos

Computer	Nat.	Year	Binary	Electronic	Programmable	Turing Complete
Atanasoff-Berry "Computer"	USA	1937-42	Yes	Yes	No	No
Zuse Z3	Germ	1941	Yes	No	Fully, by paper tape	Yes
Colossus computer	UK	1944	Yes	Yes	Partially, by rewiring	No
IBM ASCC / Harvard Mark I	USA	1944	No	No	By paper tape	Yes
ENIAC	USA	1946	No	Yes	Partially, by rewiring	Yes

AC - 2016/17

9

Exemplo do ENIAC (1946)

- ♦ John W. Mauchly e J. Eckert, University of Pennsylvania.
- ♦ Computador electrónico digital de uso geral.
- ♦ Operações de multiplicação, soma e raiz quadrada.
- ♦ Operandos de 10 dígitos decimais.
- ♦ Programado por reconfiguração de ligações na consola.

AC - 2016/17

10

Exemplo de uma arquitectura

- O computador é programado por "reconfiguração" da máquina
- O computador tem estado (registos de memória) que vai sendo alterado de acordo com as instruções
- Recordam-se dos circuitos sequenciais?

AC - 2016/17

11

John von Neumann

- Matemático Húngaro (nat. EUA), considerado por alguns o "pai" da arquitetura dos computadores binários modernos
 - Contribuiu nos domínios da física quântica, economia, estatística, **computação**
 - Participou com John W. Mauchly e J. Eckert no desenho do **EDVAC** (*Electronic Discrete Variable Automatic Computer*), sucessor do **ENIAC**

1903 - 1957

AC - 2016/17

12

Computadores com memória interna

- Von Neumann (e outros) propõe que o programa seja codificado numa memória tal como os dados
- Tecnologia diferente da usada na unidade central tornam possível dispor de uma “grande” memória
 - No EDVAC: 1000 palavras de 44bits cada
- A unidade central de processamento (CPU) necessita de novos componentes:
 - Para aceder a essa memória
 - Para interpretar esses programas

Arquitectura de Von Neumann (década 1940)

versão original

ciclo de funcionamento:
fetch (obter instrução da memória)
decode (descodifica)
execute (executa)

Questões:

- Como representar o programa?
- Como representar os dados?
- Como transmitir estes entre os componentes?

- Tudo são bits! Porquê?
 - Porque não dígitos decimais?
 - Ou grandezas analógicas?

Codificação da informação

- A informação manipulada pelo computador tem de estar representada como este é capaz de a interpretar
- Tecnologia atual baseia-se em circuitos electrónicos digitais binários
 - os circuitos facilmente reconhecem, mantêm e transmitem dois estados: ligado/desligado
 - cada circuito num destes estados representa um bit de informação → **binary digit**

Codificação binária

- Tudo no computador está representado por **bits**
 - podemos convencionar que cada bit representa: ligado/desligado ou 1/0 ou verdade/falso ou ...etc...
 - os circuitos podem manipular simultaneamente grupos de bits (por exemplo: 8, 12, 16, 32, etc...) → cada arquitectura tem a **palavra** típica de trabalho
 - quem "olha para os bits" interpreta-os como quiser!
- Como representar texto, imagens, sons, etc.???
 - Definimos normas de codificação

Descodificação e execução de instruções

Muito simplificado! Cada instrução pode codificar a operação, vários operandos e de vários tipos (valores, registos e posições de memória)

Codificando valores lógicos

- Para os valores booleanos podemos convencionar: Verdade = 1 e Falso = 0
- Operações algébricas: conjunção/e/*and*; disjunção/ou/*or*; negação/*not*

		and
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

		or
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

	not
0	1
1	0

Operações booleanas

- O computador faz as operações booleanas sobre grupos de bits
- Exemplos com **nibbles** (4 bits ou *half-byte*):

1 0 1 0	1 0 1 0	
<u>and 0 0 1 1</u>	<u>or 0 0 1 1</u>	<u>not 0 0 1 1</u>
0 0 1 0	1 0 1 1	1 1 0 0

Codificando números

● Notação posicional em base 10:

- dez dígitos representados pelos símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- num número, cada algarismo representa uma potência de 10
- exemplo:

$$159 = 1 \times 100 + 5 \times 10 + 9 \times 1$$

$$1 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 9 \times 10^0$$

centenas dezenas unidades

$$\sum_{i=0}^{n-1} x_i 10^i$$

Representação binária

● Representação binária (base 2):

- 2 dígitos ou símbolos: 0, 1
- cada algarismo no número representa uma potência de 2
- exemplo: 10011111

em decimal:

$$1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$
$$= 159$$

Conversões

- Decompondo um número nos dígitos de determinada base

- decompondo no polinómio em potências da base

- exemplo:

$$159 = 1 \times 100 + 5 \times 10 + 9 \times 1$$

$$= ((1 \times 10) + 5) \times 10 + 9$$

- ou seja, dividimos sucessivamente pela base pretendida:

AC - 2016/17

23

Conversões

- Para outras bases é idêntico...

- binário, dividimos por 2:

AC - 2016/17

24

binário → bits

- Os números são facilmente representáveis no computador
 - basta converter para a representação binária e convencionar, por exemplo, 0=ligado, 1=desligado
- Podemos representar qualquer informação que consigamos converter em números → **digitalizar**
 - Convém usar normas

Vantagens e desvantagens

- Desvantagens do binário:
 - não é natural para nós;
 - as conversões, binário → base 10 → binário, não são intuitivas
 - a representação torna-se extensa.
- Mas ... os circuitos são simples e fiáveis
- Pode-se integrar milhões destes circuitos em pouco espaço → representação extensa não é problema

Outras bases

- Para nós pode ser mais fácil usar outras bases:
 - representações menos extensas
 - mais fáceis de converter para/de binário
 - as candidatas são as bases potências de 2
 - cada dígito nessas bases corresponde directamente a um grupo de dígitos da base 2 (bits)

Representação de números (cont)

- Representação hexadecimal (base 16):
 - 16 símbolos:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
 - cada algarismo no número representa uma potência de 16
 - exemplo: 9F
em decimal: $9 \times 16^1 + 15 = 159$
 - conversão para hexadecimal:

$$\begin{array}{r} 159 \quad | \quad 16 \\ \hline 15 \quad 9 \quad | \quad 16 \\ \hline \quad \quad 9 \quad \quad | \quad 0 \end{array}$$

Relação entre representações

- Usando bases potências de 2 temos uma relação direta entre os dígitos de cada base

- exemplo:

4 dig. bin. $\Leftrightarrow$ 1 dig.hex.

3 dig. bin. $\Leftrightarrow$ 1 dig.octal

10	16	8	2
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	10
3	3	3	11
4	4	4	100
5	5	5	101
6	6	6	110
7	7	7	111
8	8	10	1000
9	9	11	1001
10	A	12	1010
11	B	13	1011
12	C	14	1100
13	D	15	1101
14	E	16	1110
15	F	17	1111

AC - 2016/17

29

Operações

- As operações aritméticas são independentes das bases de representação dos números

- Exemplos em binário:

$ \begin{array}{r} 1 \quad (\text{carry}) \\ 1\ 0\ 1\ 0 \quad (10) \\ + \quad 1\ 1 \quad (3) \\ \hline 1\ 1\ 0\ 1 \quad (13) \end{array} $	$ \begin{array}{r} 1\ 1\ 1 \quad (\text{borrow}) \\ 1\ 0\ 1\ 0 \quad (10) \\ - \quad 1\ 1 \quad (3) \\ \hline 1\ 1\ 1 \quad (7) \end{array} $
---	--

AC - 2016/17

30

Codificação de inteiros com sinal

- Inteiros positivos e negativos em **complemento para 2**:

- usa-se o bit mais significativo para codificar o sinal. O bit de sinal representa -2^n ($n=n^\circ$ de bits)
- $-x$ é representado por 2^n-x
- E.g: em 4 bits -2 é representado como antes era o 14 ($16-2 = 14$)

- Propriedade importante:

$$5 + (-5) = 0 !$$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 1011 \\ \hline 1\ 0000 \end{array}$$

Dec c/sinal
bits

0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
-8	1000
-7	1001
-6	1010
-5	1011
-4	1100
-3	1101
-2	1110
-1	1111

AC - 2016/17

31

Fazer o complemento para 2

- O complemento para 2 de um número X com n bits é dado por 2^n-X
- Também pode ser facilmente obtido por:
 - Negação dos bits, somando depois 1
$$(\text{not } X) + 1$$
- Permite obter o complemento de qualquer número, positivo ou negativo. Exemplos:
 - Tendo 5 obter -5: $0101 \rightarrow 1010 \rightarrow 1011$
 - Tendo -5 obter 5: $1011 \rightarrow 0100 \rightarrow 0101$
- É sempre $X + (-X) = 0 \rightarrow X + (\text{not } X) + 1 = -1 + 1 = 0$

AC - 2016/17

32

Representação binária de inteiros (2)

- Representação binária pode ser de um número sem ou com sinal:

- Exemplo com palavra de 5 bits:

1	0	1	1	1
---	---	---	---	---

4 3 2 1 0

±16 8 4 2 1

- S/sinal: $1x2^4 + 0x2^3 + 1x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0$
= **23**

$$\sum_{i=0}^{n-1} x_i 2^i$$

- C/sinal: $-1x2^4 + 0x2^3 + 1x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0$
= $-16+7 = -9$

$$-x_{n-1} 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} x_i 2^i$$

Gama de Inteiros

- Gama de valores representáveis em n bits:

- 2^n valores possíveis
- Inteiros sem sinal: de 0 a 2^n-1
- Inteiros com sinal: de -2^{n-1} a $2^{n-1}-1$

- Operações:

- adição (normal mesmo com negativos)
- subtração: $A-B = A+(-B)$
- podem produzir *Carry* («vai 1») que se perde
- se em comp. a 2 podem produzir *Overflow*

Carry e Overflow

Assumindo palavras de 4 bits

- **Carryout:** sempre que o resultado extravasa os bits disponíveis

$$\begin{array}{r}
 0\ 1\ 0\ 0\ (4) \\
 +\ 1\ 1\ 0\ 0\ (12) \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ (0?) \\
 \text{(carry)}\quad (16)
 \end{array}$$

- **Overflow (compl. p/ 2):** sempre que o resultado extravasa a representação disponível com sinal

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 1\ 1\ (-1) \\
 +\ 1\ 0\ 0\ 0\ (-8) \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ (7?) \\
 \downarrow \\
 \text{(overflow)}\quad (-12)
 \end{array}$$

Representação de texto

- Podemos representar as letras e outros símbolos convencionando uma codificação
 - Numeramos todos esses caracteres!
 - Temos de seguir a mesma convenção na introdução dos caracteres no computador e quando os apresentados na saída!!
- Exemplo:

A → 65 65 → A
 B → 66 66 → B
 etc...

Codificações de caracteres

- Existem códigos normalizados:
 - ASCII – American Standard Code for Information Interchange (7 bits)
 - Cada símbolo tem um código de 0 a 127
 - Exemplo: 'A' → $1000001_2 = 65$
 - '%' → $0100101_2 = 37$
 - inclui códigos de controlo: TAB, RET,...
 - ISO8859 (8bits)
 - mais 127 códigos, suportando caracteres com acentos e outros (depende da variante do código)
 - latino 1, ... grego, ... hebraico, ... etc
 - ISO10646 ou Unicode. Múltiplas variantes com número de bits variável. Inclui a representação UTF-8.

Descodificação

- Exemplo: um controlador de ecrã ou de uma impressora recebem sequências de 8 bits e mostram o carácter correspondente
 - exemplo:
 - se receberem 01000001_2 fazem aparecer o desenho **A**
 - se receberem a sequência 01010000_2 00010000_2 01010100_2 fazem aparecer:
 - 2** (*muda de linha*)
 - 6**
 - **NOTA: para escrever números temos de fazer sair os seus caracteres e não os números!**
 - **Carácter 2 não tem o código 2!**

Descodificação dos bits

- Como interpretar o seguinte grupo de bits?

01000001

o número 65?

a letra A?

8 valores lógicos (FVFFFFFFV)?

outra ...??

Todas estas leituras podem ser válidas!

- As linguagens de programação costumam ter tipos de dados para fixar a interpretação

AC - 2016/17

40

Tipos de dados nas linguagens

- Os tipos são a forma das linguagens ajudarem na interpretação e utilização correta dos dados

- Tipos primitivos

Em Java e C:

No C dependem da arquitetura (os valores apresentados são os típicos).

Estes tipos numéricos são sempre com sinal.

Tipos	Java (norma)	C 32-bit	C 64-bit
byte	1	-	-
char	2 (unicode)	1	1
short	2	2	2
int	4	4	4
long	8	4	8
float	4	4	4
double	8	8	8
boolean	1bit válido	-	-

AC - 2016/17

41

Tipos de dados nas linguagens

- O C oferece ainda:

Tipos	Java	C 32-bit	C 64-bit
<code>unsigned char</code>	-	1	1
<code>unsigned short</code>	-	2	2
<code>unsigned int</code>	-	4	4
<code>unsigned long</code>	-	4	8
<code>long long</code>	-	8	8
<code>unsigned long long</code>	-	8	8
<code>long double</code>	-	12	16

No C dependem da arquitetura (os valores apresentados são os típicos).

Operações

- As comuns (Java/C)
 - Aritméticas: +, -, *, /, ...
 - Relacionais: <, >, ==, !=, ...
 - Lógicas: &&, ||, ! (no C entre inteiros, 0=false)
 - Lógicas binárias: &, |, ~, >>, <<
- Tipicamente estas operações **entre os tipos primitivos** são diretamente suportadas pelo CPU

Expressões

- O que acontece quando se misturam tipos?

- Erro de compilação ou promoção (com possível reescrita do valor)

```
short i = 1;
```

```
double x = 3.14 + i; o que acontece?
```

- E se o resultado não cabe no tipo original?

```
int i=50000;
```

```
i*i que tipo? Resultado errado?
```

```
long j = i*i; que tipo? Valor errado?
```

```
i*(long)i que tipo? Resultado errado?
```

Escrevendo estes dados (Java)

- Exemplo `System.out.print( X ) / println(X)`

- `X` é uma `String` ou então um novo objecto `String` é construído com uma representação do valor de `X`

- `String.valueOf( X )`

- `Integer.toString(X)`, `Long.toString(X)`, ...

- `out` é um `Stream` (canal) para onde é enviada a representação da `String` como uma sequência de bytes que é enviada para o SO para que este faça aparecer o respectivo texto no écran (ou noutro local)

Em C

- Exemplo printf(format, X,...)

- Format – **é apenas uma string** que define o que escrever e como apresentar os restantes argumentos

Exemplo: `printf("result: %d, %x, %f\n", 12, 12, 12.0);`

escreve: `result: 12, c, 12.00000` ↵

- Exemplos de outros formatos:

`%ld` = long em base 10 `%hd` = short em base 10

`%u` = unsigned int base 10 `%lu` = unsigned long base 10

`%e` = double em notação científica

- Em Java também existe `printf()`

Printf faz o indicado pela formatação

- O compilador pouco pode ajudar. Exemplo:

```
short i = -1;
```

```
unsigned short j = i;
```

```
int x = j+1;
```

```
printf("i=%hd, j=%hu, x=%d", i, j, x );
```

```
printf("i=%u, j=%d, x=%f ?=%d", i, j, x );
```

Resultado? (pode variar entre arquiteturas....)

`i=-1, j=65535, x=65536`

`i=4294967295 j=65535 x=0.00000 ?=134518384`

C vs Java

Java	C
object-oriented	function-oriented
strongly-typed	can be overridden
method overloading	no function overloading
classes for name space	single name space (mostly), file-oriented
exceptions, exception handling	if (f() < 0) {error} or OS signals
String is a type	Just char[], with '\0' end
Standard classes lib	Standard functions lib